

Videoschnitt – Anleitung

In der Schule steht das Programm Pinnacle Studio zur Verfügung. (Versionsinformation: vor der Version 8.3 kann es Probleme mit dem Zurückspielen auf Band geben; Versionen 8.0 und 8.1 können übers Internet geupdatet werden: www.pinnaclesys.com.) Es ist ein einfach zu bedienendes Programm, das wenig Einarbeitungszeit verlangt und mit dem rasch Resultate zu erzielen sind. Der fertig geschnittene Film kann dann direkt aus dem Programm heraus auf eine CD gebrannt werden, die auch jeder DVD-Player abspielen kann.

Ein Gratis-Einsteigerprogramm für den Videoschnitt kann unter www.aist.de heruntergeladen werden. Ergänzungen, mit denen sich das Programm zu einem Profiprogramm ausbauen lässt, sind kostenpflichtig. Das Programm MovieXone ist schwieriger zu bedienen, die Programmoberfläche orientiert sich an Profiprogrammen.


Arbeitsschritte:

PC starten

Pinnacle Studio starten


Unter dem Menüpunkt Hilfe Einführung kann man sich eine gute Einführung in das Programm abspielen lassen.

Kamera einschalten, VCR Modus anwählen, Kamera anschliessen
Startbildschirm:




Film von Band importieren:

Registerkarte <Aufnahme> anklicken



Die Kamera kann nun via PC gesteuert werden.
Vorwärts, Schnellvorlauf etc. Auf <Aufnahme> klicken, Film wird importiert.

Danach: Registerkarte <Bearbeiten>.



Die einzelnen Sequenzen/Clips können in beliebiger Reihenfolge auf das Story-Board gezogen werden.
Mittels der kleinen Registerkärtchen links können Uebergänge zwischen den einzelnen Szenen, Bilder, Musik etc. eingefügt werden. Bilder und Uebergänge einfach ins Storyboard ziehen.


Im Vorschaufenster lässt sich alles kontrollieren!

Film schneiden:

Am besten wechselt man nun vom *Story-Board-Fenster* ins *Timeline-Fenster*
Symbolknopf <Timeline> anklicken.

Folgende Spuren sind zu sehen mit den entsprechenden Symbolen:

Videospur, Uebergänge, Tonspur, Hintergrundmusik.




Nun kann der betreffende Clip markiert und vom rechten oder linken Rand her zugeschnitten werden, indem die Linie einfach in die entsprechende Richtung gezogen wird.

Soll aus dem Clip eine Sequenz herausgeschnitten werden, muss der Clip geteilt werden:
Symbolknopf <Teilen>.

Auch die Dauer der Uebergänge kann auf die gleiche Art variiert werden.

Mit Hilfe der Registerkärtchen links können auch Fotos eingefügt werden, der Film kann vertont, Hintergrundmusik eingefügt werden, Titel können erstellt werden und schliesslich kann auch ein Disc-Menü für das Brennen auf CD oder DVD erstellt werden.

Fertig bearbeiteten Film abspeichern:
Registerkarte <Film erstellen> anklicken.



Möglichkeiten:

Zurückspielen auf Band (wieder auf die Videokamera überspielen).

Auf der Festplatte speichern in verschiedenen Dateiformaten. Diese Dateien können später auf einen Server geladen oder auf CD/DVD gebrannt werden.

Direkt eine Video-CD oder eine DVD erstellen, wenn der PC über den entsprechenden Brenner verfügt.